

ABILITAZIONE DEL SERVIZIO DI DESKTOP REMOTO sul pc che si desidera raggiungere da remoto


&

UTILIZZO DEL CLIENT DI DESKTOP REMOTO sul pc DAL quale ci si vuole collegare


**ABILITAZIONE DEL SERVIZIO DI DESKTOP REMOTO sul pc che si desidera raggiungere da remoto**

- 1) È indispensabile che l'utenza utilizzata sul computer che si desidera raggiungere da remoto e sul quale siamo in procinto di abilitare il servizio di desktop remoto sia protetta da password.


Quando il computer viene acceso viene richiesta una password? Se la risposta è no continuate a leggere questo paragrafo altrimenti passate al paragrafo 2.




Per **aggiungere una password** occorre andare su **START** in basso a sinistra, quindi **IMPOSTAZIONI**




Quindi fare click su **ACCOUNT**




A questo punto Selezioniamo **OPZIONI DI ACCESSO** nella colonna di **SINISTRA** e **PASSWORD** nella parte centrale della schermata




Faremo Click su **AGGIUNGI**



A questo punto provvederemo ad inserire la password dell'account come nell'immagine di esempio




e faremo quindi click su **AVANTI**




e a seguire su **FINE**

## 2) ABILITARE IL SERVIZIO DI DESKTOP REMOTO


Per **ABILITARE IL SERVIZIO** occorre andare su **START** in basso a sinistra, quindi **IMPOSTAZIONI**



In seguito è necessario fare click su **SISTEMA**



A questo punto è sufficiente andare nella colonna di sinistra sulla voce **DESKTOP REMOTO** e fare click sulla spunta **ABILITA DESKTOP REMOTO**



## Desktop remoto

Desktop remoto ti consente di connetterti a questo PC e di controllarlo da un dispositivo remoto mediante un client Desktop remoto (disponibile per Windows, Android, iOS e macOS). Potrai lavorare su un altro dispositivo come se stessi utilizzando direttamente questo PC.


Abilita Desktop remoto



### Account utente


[Seleziona gli utenti che possono accedere in remoto a questo PC](#)

Con **Conferma** alla immediata richiesta successiva



**E' IMPORTANTE VERIFICARE DAL MENU' APPOSITO CHE IL COMPUTER NON SIA CONFIGURATO PER ANDARE IN STANDBY POICHE' QUESTO LO RENDEREbbe IRRAGIUNGIBILE AL MOMENTO DELLA DISATTIVAZIONE**

START -> IMPOSTAZIONI -> SISTEMA -> ALIMENTAZIONE E SOSPENSIONE



**3) VERIFICA DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE DA UTILIZZARE SUL COMPUTER CHE DOVRA' COLLEGARSI A QUELLO APPENA CONFIGURATO  
QUESTE INFORMAZIONI VANNO ACQUISITE DAL COMPUTER SERVER APPENA CONFIGURATO**

Sul Client che verrà utilizzato per collegarsi al server appena configurato saranno richieste tre informazioni:

- a. Un identificativo univoco del computer al quale collegarsi, nel caso specifico utilizzeremo l'indirizzo IP, è possibile leggerlo con facilità da :


**START -> IMPOSTAZIONI -> RETE E INTERNET -> VISUALIZZA LE PROPRIETA' DELLA RETE**

La voce di nostro interesse è Indirizzo IPv4 senza /24 quindi in questo esempio :


192.168.95.130

Scadenza lease DHCP:	lunedì 9 marzo 2020 15:27:53
Indirizzo IPv4:	192.168.95.130/24
Indirizzo IPv6:	fe80::8c2f:8463:869b:2c4f%5/64


- b. Un nome utente che generalmente è quello che ci compare davanti la mattina al momento dell'inserimento della password




Potrebbe differire solo qualora nel tempo fosse stato cambiato nome all'utenza, è infatti buona prassi accedere con il nome utente originale, questo è facilmente verificabile accedendo ad esplora risorse



Da dove sarà possibile visualizzare il disco C e la cartella UTENTI



All'interno della cartella Utenti è possibile verificare il nome utente a livello di sistema utile per poi connettersi in desktop remoto alla macchina desiderata, nell'esempio non è mai stato cambiato e quindi rimane "Mario Rossi" così come nella schermata di **LOGIN** al computer



- c. Infine l'ultima informazione da avere presente è la **password**, ovvero quella che viene inserita tutti i giorni all'avvio della sessione di lavoro, oppure quella che abbiamo appena creato seguendo le istruzioni di cui al punto 1 di questa guida.

#### UTILIZZO DEL CLIENT DI DESKTOP REMOTO sul pc DAL quale ci si vuole collegare


La connessione in desktop remoto al pc precedentemente configurato è subordinata

- 1) alla richiesta di abilitazione del SERVIZIO di VPN da effettuare con email all'indirizzo [helpdesk@sic.rm.cnr.it](mailto:helpdesk@sic.rm.cnr.it)
- 2) alla configurazione e attivazione del servizio VPN stesso sul pc che verrà utilizzato da remoto per la connessione a quello interno all'area di ricerca.  
Istruzioni, file di configurazione e applicativo sono reperibili alla pagina web [vpn.sic.rm.cnr.it](http://vpn.sic.rm.cnr.it)


L'utilizzo del CLIENT di DESKTOP REMOTO va effettuato dopo aver abilitato, configurato e collegato la VPN sul pc da utilizzare, a questo punto è sufficiente andare su

START -> Accessori Di Windows -> Connessione Desktop Remoto







Scrivere all'interno del campo COMPUTER l'indirizzo del computer remoto da contattare ricavato attraverso la prima parte di questa guida



Fare click su **CONNETTI** ed immettere le credenziali, nome utente e password, esse come abbiamo detto sono generalmente quelle utilizzate all'avvio del computer cui ci si sta connettendo, possono comunque essere verificate attraverso gli esempi posti nella prima parte di questa guida



Infine facendo click su OK verrà visualizzato un ultimo ALERT dove fare click su SI



Infine sarà visualizzato il computer remoto precedentemente configurato per l'accesso.

E' possibile abbandonare o ridurre ad icona il computer remoto attraverso il menù a scomparsa presente nella parte alta della schermata.